

Kolektory danych z programem „INWENTARYZATOR” i „WAPRO Mag” (wariant PRESTIŻ)

Instalacja i uruchomienie

A. Wersje programów

Program/plik	Wersja	Producent
WAPRO Mag „Prestiż”	8.51.0	Asseco Business Solutions SA (www.wapro.pl)
INWENTARYZATOR 3 (dla CPT800x/8200/8300/8400/8600)	3.1.67	COMP S.A. CTS NOVITUS (www.novitus.pl)
DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE	3.52	

B. Funkcjonalność

W programie WAPRO Mag „Prestiż” za pomocą kolektora danych można:

- wprowadzać dane do dokumentów zakupu i sprzedaży
- wprowadzać dane do dokumentów przyjęcia (PZ) i wydania (WZ)
- wprowadzać dane do dokumentów MM, PW, RW, RO

C. Instalacja

1. W folderze w którym zainstalowany jest WAPRO Mag (zwykle C:\Program Files (x86)\WAPRO\WAPRO Mag\) utworzyć folder o nazwie DCOLL
2. Do podfolderu DCOLL skopiować pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE (wariant GUI).

UWAGA:

Pliki **DOWNLOAD.EXE** i **UPLOAD.EXE** dostarczane są w pakiecie oprogramowania INWENTARYZATOR 3. Można je również pobrać ze strony www.novitus.pl.

D. Konfiguracja kolektora

1. W programie Inwentaryzator 3 (menu *Ustawienia, Parametry Transmisji*) wybrać odpowiednią szybkość transmisji i połączenie (w większości przypadków ustawienia domyślne będą właściwe).

E. Konfiguracja programu WAPRO Mag

1. W głównym oknie programu WF-MAG wybrać *Administrator, Urządzenia zewnętrzne, Kolektory danych* a następnie:
2. Wcisnąć przycisk „Dodaj”
3. Wpisać własną nazwę kolektora, np. „CPT8600 Inwent.3”
4. Bez względu na posiadany typ kolektora, z listy urządzeń, wybrać dowolny z kolektorów:

- CIPHERLAB CPT-711 (oprogr. NOVITUS)
 - CIPHERLAB CPT-8000 (oprogr. NOVITUS)
 - CIPHERLAB CPT-8300 (oprogr. NOVITUS)
 - CIPHERLAB CPT-8500 (oprogr. NOVITUS)
5. Wcisnąć przycisk „Ustawienia indywidualne kolektora”
 6. Wybrać „Numer portu” do którego podłączony jest kabel/dok komunikacyjny kolektora (w przypadku doku/kabla w wersji USB, numer „wirtualnego portu COM” można podejrzeć w Menedżerze Urządzeń Windows-a).

UWAGI:

- w programie WAPRO Mag nie można wybrać portu COM o numerze wyższym niż 8. Jeśli transmisja ma się odbywać przez port o wyższym numerze, to należy w folderze:




C:\Program Files (x86)\WAPRO\WAPRO Mag\DCOLL lub

C:\Users\użytkownik\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\WAPRO\WAPRO Mag\DCOLL)

utworzyć/zmodyfikować plik LOAD.INI wpisując właściwy numer portu COM i zastępując znak „=” znakiem „~” (czyli np. chcąc komunikować się przez COM48, w pliku LOAD.INI powinien być wpis: **port COM ~ 48** Ważne! Po numerze portu musi być znak przejścia do nowego wiersza /Enter/!)

- w przypadku kolektorów 8200/8400/8600, port COM pojawi się w Managerze Urządzeń dopiero po uruchomieniu na kolektorze jakiegokolwiek transmisji (by sprawdzić numer portu COM wykorzystywany przez kolektor, wystarczy na chwilę uruchomić na nim np. odbieranie towarów)

7. „Bity na sekundę” pozostawić na 115200
8. Opcja „Łącze na podczerwień” jest nieistotna
9. W zakładce „Dodatkowe” wybrać „INWENTARYZATOR PLUS wersja 1.90”
10. Zapisać ustawienia



F. Wysyłanie danych do kolektora

Chcąc wysłać bazę towarów do kolektora należy z menu *WAPRO Mag* wybrać *Administrator, Definicje, Urządzenia zewnętrzne, Kolektory danych* a następnie:

- a. zaznaczyć (wybrać) na liście właściwy kolektor
- b. wcisnąć przycisk „Operacje”
- c. zaznaczyć towary do wysłania do kolektora
- d. wcisnąć przycisk „Prześlij do kolektora” a następnie „Prześlij”
- e. odłożyć kolektor na dok lub podłączyć do niego kabel transmisyjny a w menu na kolektorze wybrać **Transmisja, Odbierz plik, Towary**

UWAGA:

Ceny towarów wyższe od 999,99zł będą w kolektorze nieprawidłowe!

G. Odbieranie danych z kolektora

W programie *WAPRO Mag* odbiór danych z kolektora (w miejscach gdzie jest to możliwe – patrz pkt B) następuje po naciśnięciu CTRL F11 (lub kliknięciu na ikonke kolektora), w momencie, gdy program oczekuje na wpisanie danych towarów do tworzonego właśnie dokumentu.

Dodawanie dokumentu handlowego

Typ dokumentu: Sprzedaż | Faktura sprzedaży | Data wystaw.: 07.05.2020

Numer: <auto> | Tryb sumowania: Netto | Kontahent: Hacek S.R.O.

Zaliczkowy | Walutowy | Metoda kasowa | MP | Krajowy | Wewnętrzny | Odwrotny | MPP | Uproszczony

1) Pozycje dokumentu | 2) Informacje nagłówkowe | 3) JPK Klasyfikacja

F6: wg porządku dodawania | F7: Wszystkie pozycje | F11: Tryb dodawania | Kolektor | Indeks katalogowy

Lp	Nazwa artykułu	R	Ilość	j.m.	Cena netto	Cena brutto	R/N 1	R/N 2	C. netto z rab.	C. brutto z rab.	Wartość netto	VAT	Kwota VAT
RAZEM													
						Netto	0,00	VAT	0,00	Brutto	0,00		

Ins F2 Del Ctrl+Shift+D Ctrl+D
Dodaj Popraw Usuń Opis/Nr serii Operacje

Ctrl+R Ctrl+M Ctrl+D Ctrl+P Shift+Ctrl+D F10 Esc
Realizacja zamówień Dokumenty magazynowe Drukuj Grupy identyczne pozycje Pola dodatkowe Adres dostawy Zapisz Anuluj