

Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:

CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99# lub *99***1#

APN: multi.internet

HEYAH (infrastruktura Era)

PPP Użytkownik/Login: heyah

PPP Hasło: heyah

Numer do wybrania: *99***1#

APN: heyah.pl lub internet

Netia (infrastruktura – Play)

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99#

APN: internet

ORANGE

PPP Użytkownik/Login: internet

PPP Hasło: internet

Numer do wybrania: *99***1#

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)

PLAY

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99***1#

APN: internet

PLUS

PPP Użytkownik/Login: plusgsm (przy optimizer brak)

PPP Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer do wybrania: *99***1#

APN: www.plusgsm.pl lub internet lub plus

pro.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

m2m.plusgsm.pl (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie www.optimizer.iplus.pl)

SAMISWOI (infrastruktura Plus)

PPP Użytkownik/Login: internet

PPP Hasło: internet

Numer do wybrania: *99***1#

APN: www.plusgsm.pl

T-MOBILE

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99***1#

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

blueconnect (starter)

eradata (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

FAREX – karta roamingowa

PPP Użytkownik/Login: internet (lub brak)

PPP Hasło: internet (lub brak)

Numer do wybrania: *99#

APN: m2m.business