

Aplikacja **NovimagA** służy do gromadzenia, wyszukiwania, tworzenia informacji o oznakowanych produktach w sektorach sprzedaży detalicznej i hurtowej, za pomocą kolektora z systemem Android.

NovimagA pracuje jako oddzielna aplikacja, a z zewnętrznym systemem magazynowym komunikuje się za pomocą:

1. Programów Transmisyjnych (w pakiecie oprogramowania)
2. NoviSerwisu (usługi, plik instalacyjny w pakiecie)

w połączeniu (dla każdej z opcji 1 lub 2) przez

- WIFI
- USB (należy włączyć tethering w androidzie aby uzyskać hot-spot)

Zalecanym rozwiązaniem jest praca **NovimagA** z **NoviSerwisem** w sieci wifi.



NoviSerwis jest usługą dającą dostęp online do takich systemów magazynowych jak:

Insoft PCMarket, InsERT Subiekt GT, InsERT Subiekt Nexo, InsERT Navireo, Asseco Wapro Mag, Comarch ERP Optima oraz wykorzystuje w swojej pracy wsadowe pliki formatu json dla innych systemów.


Przetestowano zgodność z:

- Subiekt GT 1.67 SP1 HF2
- Subiekt Nexo 36.1.0
- Subiekt Navireo 1.50.Sp1 HF2
- ERP Optima 2022.1.1.856
- WaproMag 8.40.0

1. Zainstaluj NovimagA na urządzeniu z Androidem – plik Novitus.NovimagA_wersja.apk
- wkopiuj plik na urządzenie i z poziomu Androidowego Menadżera plików uruchom go
2. Zainstaluj na komputerze NoviSerwis – plik instalacyjny NoviSerwisSetup_wersja.exe
- wybierz typ instalacji



OPCJONALNIE
Jeżeli pracujesz w domenie Windows, to może ona ograniczać Twoje (administracyjne) uprawnienia do natywnych bibliotek (np.: do obiektów typu COM), wtedy wprowadź odpowiednie uwierzytelnianie w zakładce Logowanie usługi NoviSerwis




- Dalej postępuj według kroków instalatora (**zawsze możesz się cofnąć !**)
- Jeżeli chcesz przetestować oprogramowanie, a nie masz systemu magazynowego wybierz SymulatorDb jako system magazynowy.
- Zapamiętaj IP komputera, na którym instalujesz **NoviSerwis** oraz wpisany przez siebie w instalatorze **port**

3. Uruchom NovimagA i wpisz IP i port z punktu 2

Pamiętaj, że musisz być w tej samej sieci !
lub mieć dostęp do innej sieci

4. Pobierz listę dostępnych magazynów i zaznacz odpowiedni.



UWAGA 1:

Włączona opcja **Komunikacja przez Http** daje możliwość pracy z **NoviSerwisem** (jak powyżej)

- przez WIFI: gdy jest dostęp do sieci wifi
- przez USB: gdy nie ma wifi, wtedy należy podpiąć się do komputera, na którym zainstalowany jest NoviSerwis (włącz w androidzie tethering – wtedy utworzy się nowa lokalna sieć TCP/IP pomiędzy Twoim kolektorem a komputerem)

UWAGA 2:

Przy wyłączonej opcji **Komunikacja przez Http** nie można pracować z **NoviSerwisem**, wtedy za pomocą **Programów Transmisyjnych** następuje wymiana danych z systemami magazynowymi implementującymi taki rodzaj połączenia (patrz dokumentacja Novimag2) lub przez pliki tekstowe.


UWAGA 3:

Jeżeli pracujesz online w komunikacji z NoviSerwisem (włączona Komunikacja przez http) i stracisz zasięg, to aby pracować dalej (nie mając zasięgu do sieci) wcześniej pobierz bazę towarową do kolektora i włącz opcję "W przypadku braku łączności pracuj na bazie lokalnej" (patrz punkt 3)

Jeżeli pobrałeś bazę towarową do kolektora i jesteś w zasięgu sieci to zawsze odczyt danych jest z sieci. Jeżeli chcesz wymusić odczyt danych z lokalnej bazy kolektora (mimo że masz zasięg) to wyłącz opcję "Komunikacja przez http"




zamiast zakładki MAGAZYN
pojawia się zakładka BUDOWA
PLIKÓW



Gdy w funkcji **Sprawdzarka** skanujesz kod i od razu nie wyświetla się produkt, tylko musisz nacisnąć klawisz ENTER, to należy zmienić ustawienia czytnika kodów, aby do skanowanego kodu kreskowego dołączał klawisz ENTER.


Dla urządzenia Zebra TC20/25/... korzystamy z aplikacji systemowej **DataWedge** i dla profilu domyślnego ustawiamy **Send ENTER key**




Konfiguracja wirtualnej klawiatury

W Twoim urządzeniu zainstalowana jest wirtualna klawiatura

Taką klawiaturę można zmniejszyć likwidując górny pasek



Dla urządzenia Zebra TC20/25/... korzystamy z funkcji USTAWIENIA i w „Korekcie tekstu” wyłączamy aktywność wszystkich elementów



W opcji „Preferencje” wyłączamy niektóre elementy oraz ewentualnie zmniejszamy samą klawiaturę

